

Monteringsveiledning for EHS boks (Elektronisk rør-løfter)

Sammen med IP apparatene LIP-8000 kan elektronisk rør-løfter benyttes. Denne erstatter da den mekaniske rør-løfter armen.


EHS kan benyttes sammen med IP apparatene

- LIP-8012D, LIP-8024D og LIP-8040L

Montering

Før tilkobling av EHS boks må apparatet frakobles. EHS boksen tilkobles i samme kontakt som DSS konsoll. Har du konsoll skal EHS boksen tilkobles kontakt i konsollet i stede.

OBS - Pass på å koble til boksen med den røde streken vendt oppover som vist på bilde.



Kabling

Det følger med 2 EHS kabler for tilkobling av enten Jabra eller Plantronics hodesett.

- Med Jabra hodsett skal du benytte RJ-45 kabel.
- Med Plantronics hodesett skal du benytte 3-pinns minijack ledning.

Merk at lydtilkoblingen for hodesettet tilkobles på vanlig måte.

Programmering av telefon

- Trykk på [**Hodesett**] knapp, tast 2 for hodesett og trykk på [**Vent/Lagre**].
- Trykk på [**Overf/Prog**] og tast 62, tast 3 (for begge) og trykk på [**Vent/Lagre**].

Programmering av hodesett

- Jabra modeller skal settes til DHSG

Merk at ikke alle modeller støtter DHSG selv om de har tilkobling for mekanisk rør-løfter.

Dette gjelder da spesielt eldre modeller. Disse kan allikevel brukes, men det kan være at man ikke vil kunne svare og legge på samtaler ved å trykke på [**Høytaler**] knapp på IP apparatet.

Vi anbefaler også at iPECS funksjonen automatisk avslutning av samtale slås av slik at hodesett-brukeren får avslutt-tone i hodesett og dermed vil trykke på hodesett-knapp for å avslutte samtalen.

Lydinnstilling av apparat og hodesett

Dette vil være forskjellig fra modell og fabrikat så vi kan kun gi en generell anbefaling.

- Sett apparatets lydstyrke til ca. 1/3 for å unngå ekko og for kraftig lyd, med volumkontroll på hodesettet testes nå mottatt lydstyrke. Hodesettes mikrofonstyrke stilles på hodesettet.

iPECS softwareversjoner for EHS

- Hovedserver: 5.0Gd eller nyere. Trykk [**Overf/Prog**] og tast 72 for software versjon.
- IP apparat: 1.1Af eller nyere. Trykk [**Overf/Prog**] og tast 79 for software versjon.